

АТОЛ-Онлайн (облачная фискализация)

Документация

- Сайт: <https://atol.online/>
- Документация: <https://atol.online/library/>

Подготовка к работе



Перед настройкой необходимо заключить договор на облачную фискализацию, и пройти процедуру регистрации ФН!

Облачная фискализация поддерживается для следующих сценариев:

- Прием банковских карт на терминалах Vendotek (новый протокол!)
- Пополнение счета через [СБОЛ](#)

Подключение к Лайму


Необходимо выполнить следующие настройки:

- В параметрах инсталляции задать Электронную почту для отправки чеков
- В справочнике организаций:
 - Должна быть задана Основная организация
 - Для основной организации должны быть заполнены: ИНН, Система налогообложения
- В справочнике касс, для кассы, которая указана для интеграции:
 - Место расчетов - адрес сайта, который был использован при регистрации в АТОЛ-Онлайн (можно подглядеть либо в настройках интегратора, либо в ЛК)
 - Адрес расчетов - фактический адрес (в случае отсутствия параметра, в чеке будет указан адрес ЦОД, где физически расположена касса)
- В настройках принтера, указать:
 - Драйвер - АТОЛ-Онлайн
 - Логин - логин, **из настроек интегратора из ЛК АТОЛ-Онлайн**
 - Пароль - пароль, **из настроек интегратора из ЛК АТОЛ-Онлайн**
 - Код группы - код группы касс, **из настроек интегратора из ЛК АТОЛ-Онлайн**
 - IP адрес - опционально, по умолчанию - <https://online.atol.ru/possystem/v5> - ФФД 1.2, для ФФД 1.05 - <https://online.atol.ru/possystem/v4>
 - Если у принтера задан ИНН, то будет использован он, а не значение из основной организации
 - Если для принтера задана организация, то она будет **считаться основной**, в этом случае тип агентских отношений к фактически основной организации будет взят из

типа агента данной организации (!)

АТОЛ-Онлайн

Информация интегратора, находится в ЛК АТОЛ-Онлайн.



После этого будет скачан текстовый файл из которого нужно **выбрать необходимые параметры**:

```
<cms_params KPP=«» INN=« _____ » Company=«»>  
<shop hostname=«https://_____.ru»> - место расчетов  
<access group_code=« _____ » password=« _____ » login=« _____ »/> - логин и пароль  
</shop>  
</cms_params>
```

- ИНН
- Место расчетов
- Код группы
- Логин
- Пароль

Настройки в инсталляции (пример с тестовыми данными):

Касса

Место расчетов

Принтер для кассы

Название	Принтер
Драйвер	Атол-Онлайн
Касса	Vendotek
Организация	Организация
Печать чеков	<input checked="" type="checkbox"/>
Печать слипов	<input type="checkbox"/>
Печать билетов	<input type="checkbox"/>
Активен	<input checked="" type="checkbox"/>
Номер принтера	Номер принтера
ИНН	
Регистрационный номер	Регистрационный номер
Символов в строке	Символов в строке
Логин	v5-online-atal-ru
Пароль	*****
Код группы	v5-online-atal-ru
Способ подключения	TCP
IP адрес	https://testonline.atal.ru/possystem/v5/

При правильной настройке в журнале проходов будет отображаться запись об онлайн фискализации (на скриншоте тестовая оплата)

Вход		OnlineSellFiscalize	c351ba03-5a8a-4be2-828c-e3f3e051a833	<input checked="" type="checkbox"/>
------	--	---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/atal-online?rev=1721911296>

Last update: **12:41 25/07/2024**

