

# АТОЛ-Онлайн (облачная фискализация)

## Документация

- Сайт: <https://atol.online/>
- Документация: <https://atol.online/library/>

## Подготовка к работе



Перед настройкой необходимо заключить договор на облачную фискализацию, и пройти процедуру регистрации ФН!

Облачная фискализация поддерживается для следующих сценариев:

- Прием банковских карт на терминалах Vendotek (новый протокол HashPos!)
- Пополнение счета через [СБОЛ](#)

## Подключение к Лайму


Необходимо выполнить следующие настройки:

- В параметрах инсталляции задать Электронную почту для отправки чеков
- В справочнике организаций:
  - Должна быть задана Основная организация
  - Для основной организации должны быть заполнены: ИНН, Система налогообложения
- В справочнике касс, для кассы, которая указана для интеграции:
  - Место расчетов - адрес сайта, который был использован при регистрации в АТОЛ-Онлайн (можно подглядеть либо в настройках интегратора, либо в ЛК)
  - Адрес расчетов - фактический адрес (в случае отсутствия параметра, в чеке будет указан адрес ЦОД, где физически расположена касса)
- В настройках принтера, указать:
  - Драйвер - АТОЛ-Онлайн
  - Логин (login) - логин, **из настроек интегратора из ЛК АТОЛ-Онлайн**
  - Пароль (password) - пароль, **из настроек интегратора из ЛК АТОЛ-Онлайн**
  - Код группы (group\_code) - код группы касс, **из настроек интегратора из ЛК АТОЛ-Онлайн**
  - IP адрес - опционально, по умолчанию - <https://online.atol.ru/possystem/v5> - ФФД 1.2, для ФФД 1.05 - <https://online.atol.ru/possystem/v4>
  - Если у принтера задан ИНН, то будет использован он, а не значение из основной организации
  - Если для принтера задана организация, то она будет **считаться основной**, в этом

случае тип агентских отношений к фактически основной организации будет взят из типа агента данной организации (!)

## АТОЛ-Онлайн

Информация интегратора, находится в ЛК АТОЛ-Онлайн.



После этого будет скачан текстовый файл из которого нужно **выбрать необходимые параметры**:

```
<cms_params KPP=«» INN=« _____ » Company=«»>  
<shop hostname=«https://_____.ru»> - место расчетов  
<access group_code=« _____ » password=« _____ » login=« _____ »/> - логин и пароль  
</shop>  
</cms_params>
```

**ИНН**

**Место расчетов**

**Код группы**

**Логин**

**Пароль**

**Настройки в инсталляции (пример с тестовыми данными):**

Касса

Место расчетов

Принтер для кассы

Название	Принтер
Драйвер	Атол-Онлайн
Касса	Vendotek
Организация	Организация
Печать чеков	<input checked="" type="checkbox"/>
Печать слипов	<input type="checkbox"/>
Печать билетов	<input type="checkbox"/>
Активен	<input checked="" type="checkbox"/>
Номер принтера	Номер принтера
ИНН	
Регистрационный номер	Регистрационный номер
Символов в строке	Символов в строке
Логин	v5-online-atal-ru
Пароль	*****
Код группы	v5-online-atal-ru
Способ подключения	TCP
IP адрес	https://testonline.atal.ru/possystem/v5/

При правильной настройке в журнале проходов будет отображаться запись об онлайн фискализации (на скриншоте тестовая оплата)

Вход		OnlineSellFiscalize	c351ba03-5a8a-4be2-828c-e3f3e051a833	<input checked="" type="checkbox"/>
------	--	---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

## Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#), [online](#), , 2

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/atal-online?rev=1768820761>

Last update: **11:06 19/01/2026**

