# Мобильный оператор (настройка)

# Смена адреса сервера





В случае использования локального сервера Лайм при первом запуске приложения следует в первую очередь изменить адрес сервера на ваш




Если терминал уже зарегистрирован на другой сервер - сбросьте данные приложения через настройки Android или удалите и поставьте приложение заново

1. Запустите приложение и перейдите в настройки (пин по умолчанию 2101)






2. Смените адрес сервера, проверьте соединение, сохраните настройки (кнопка сохранения настроек внизу экрана).



# Регистрация терминала


В системе может быть зарегистрировано любое количество мобильных операторов, для регистрации:

1. Запустите мобильное приложение и введите логин и пароль.






2. После **первого входа** приложение предложит зарегистрировать терминал, для этого нужно ввести **говорящее** название терминала, что бы потом его можно было найти в справочнике точек обслуживания. После регистрации в данном справочнике автоматически появится новая запись с введенным вами именем.



- 3. После регистрации будет доступен штатный режим работы
- 4. Выйдите из приложения и введите логин и пароль пользователя оператора




# Настройка услуг

По умолчанию мобильному оператору доступны \*все\* услуги вашей инсталляции. В случае

если требуется для данного терминала указать определенные услуги:


- 1. Перейдите в справочник точек обслуживания
- 2. Найдите ваш терминал по имени
- 3. Выделите его в списке и нажмите кнопку «Услуги»

#### Точки обслуживания 🗸



4. После в открывшемся окне укажите галочками требуемые услуги


# Услуги ∨




# Смена типа сканера QR кодов

На некоторых устройствах возникают проблемы с чтением QR кодов. Одним из способов решения данной проблемы может быть смена типа сканера QR:


1. На стартовом окне приложения перейдите в настройки



2. Введите пин код (по умолчанию 2101)



3. Найдите настройку «Настройки считывателя Qr-кода»



- 4. В выпадающем списке выберите ZXing считыватель Qr-кода
- 5. Нажмите «ОК» внизу экрана

#### Ссылки

• Мобильное приложение "Мобильный оператор"

public, doc, mob oper

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/mobilnyj\_operator?rev=1594965571

Last update: **05:59 17/07/2020** 

