

Настройка фискального принтера

Настройка фискального принтера

Для начала подключим фискальный принтер —> [Подключение фискального принтера на примере Атол версия 8.15](#) (настройка Принтеров для печати билетов Zebra —> [Настройка принтеров Zebra, ПОРТ FPG-60](#)

Далее

- В меню «Касса» выделяем нужную кассу , затем внизу кнопка «Принтеры»



В открывшемся окне внизу выбираем кнопку «Создать»



* Принтер с драйвером «Виртуальный» удалять не нужно! В открывшемся окне заполняем поля со (*)

Имя *	Принтер Атол
Драйвер *	ATOL
Касса *	Кassa
Шаблон *	Print-22
Организация	Организация
Печать фискальных чеков	<input checked="" type="checkbox"/>
Печать соплов	<input checked="" type="checkbox"/>
Печать-билетов	<input checked="" type="checkbox"/>
Лейблы	<input checked="" type="checkbox"/>
Номер принтера	Номер принтера
IMEI	1991
Регистрационный номер	Регистрационный номер
Секрет в строке	Секрет в строке
Секрет подключения *	Секрет подключения
Номер порта *	3
Скорость обмена данных *	115200

Ниже описание полей Драйвер принтера. Виртуальный драйвер используется в случае, если к компьютеру кассира не подключена ККМ

Касса Касса, к которой прикреплен принтер

Драйвер локального принтера

Модель Модель принтера

Организация Организация, которой принадлежит принтер. Используется в случае «особых отношений» с налоговой у кого-то из арендаторов/инвесторов

Печать чеков Настройка, указывающая, что принтер используется для печати чеков

Печать слипов Печатать слипы (квитанции) на данном принтере. Слипы будут напечатаны на всех принтерах, для которых установлен данный параметр

Печать билетов Печатать билеты на данном принтере. Билеты будут напечатаны на всех принтерах, для которых установлен данный параметр

Активен Позволяет временно отключить принтер и не использовать его в системе

Номер принтера Номер принтера, печатается на чеке

ИНН ИНН принтера, печатается на чеке

Регистрационный номер Регистрационный номер принтера, печатается на чеке

Способ подключения Способ подключения принтера к компьютеру

Номер порта Номер СОМ-порта компьютера, к которому подключен принтер

Скорость обмена данными Скорость обмена данными по СОМ-порту между принтером и компьютером

[public, doc](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -



Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka_fiskalnogo_printerera?rev=1566208714

Last update: **09:58 19/08/2019**