

Описание настройки и работы проката

Настройка проката на сайте

- Для начала необходимо **создать инвентарь**. Описание [тут](#).
- В настройке кассы нужно обозначить **диапазон ячеек**, в которых будет хранится залог. Например: от 1 до 14 для одной кассы, от 15 до 29 для другой кассы.

Кассы ▾

В данном справочнике для рабочих мест кассиров настраиваются:

- параметры периферийного оборудования,
- список товаров, которые можно продавать на каждой конкретной кассе,
- настраиваются горячие клавиши и кнопки частых действий для интерфейса Лайм.Касса.

При создании инсталляции по умолчанию создается одна касса с виртуальным принтером - для начала работы вам нужно только указать, какие товары будут на ней продаваться и настроить COM-порт считывателя карт, если в вашей инсталляции используют пластиковые карты :)

Имя *	Касса Парка атракционов
Тип кассы	Касса
Овердрафт разрешен	<input type="checkbox"/>
Точка обслуживания	50393
Начальная ячейка хранения залога	1
Конечная ячейка хранения залога	15
Драйвер RFID считывателя	Prox
COM-порт считывателя	8
Дисплей покупателя	<input type="checkbox"/>
Купоросприемник	<input type="checkbox"/>

Навигация

- Параметры инсталляции
- Организации
- Кассы**
- Категории клиентов
- Типы связей клиентов
- Товары
- Типы скидок
- Календари
- Услуги
- Бонусные системы
- Интеграции
- Система видеонаблюдения

- Добавьте **типы хранимых залогов**. Данные типы будут отображены в кассе для кассира при взятии залога.

Типы хранимых залогов ▾

Типы залогов.

Деньги	Имя
Документы	
Всего: 2 записи	


Навигация

- Категории клиентов
- Типы связей клиентов
- Товары
- Типы скидок
- Календари
- Услуги
- Точки обслуживания
- Типы хранимых залогов**

- Есть возможность **возвращать залог с места прокатчика**, а не в кассе. Это можно будет сделать **если нет долгов на карте**.

Данная настройка находится в редактировании инсталляции.

Параметры инсталляции → Редактирование



Требовать хранимый залог
в прокате

Работа проката

1. Взять залог в кассе. [Как взять залог](#)

На месте прокатчика отражается **информация о клиенте**:

1) ФИО,

2) Номер карты,

3) Залог (тип залога и комментарий к нему),

4) Билеты, имеющиеся на карте

5) Счета, имеющиеся на карте.

Есть функция для склада «**Показать доступные**». Она оставляет только тот инвентарь, который сможет оплатить посетитель.



2. **Выдать инвентарь** в месте прокатчика.

I. **Приложите карту к считывателю.**

II. Когда откроется информация о клиенте:

1) Выбрать товар на складе.

2) Нажать «Готово».



3. Сдать инвентарь.


I. Приложите карту к считывателю.


II. Когда откроется информация о клиенте:

1) Выберете инвентарь, который возвращает посетитель.

1.1) Сдать все - возможность вернуть сразу весь инвентарь, который есть у посетителя, не выбирай каждый отдельно.

2) Нажмите "Готово".






4. **Верните залог** посетителю в кассе.

Как взять залог

4.1. Если в настройках инсталляции поставлена галочка «**Требовать хранимый залог в прокате**» то, если у посетителя нет долгов, то можно вернуть залог. Вы увидите такое окно. Нажмите **Вернуть**.



public, doc

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -



Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/rabota_prokata?rev=1580300088

Last update: **12:14 29/01/2020**