

Установка и настройка автокассы

Состав автокассы

Автокасса состоит из двух приложений:

- Службы Lime.Cashdesk.Service - модуль реализующий всю логику работы кассы и взаимодействующий с сервером Лайм
- Приложения Lime Self Service Terminal.exe - пользовательский интерфейс, взаимодействует со службой Lime.Cashdesk.Service

Приложения поставляются в виде инсталлятора Lime.SelfServiceTerminal.exe

Настройка

Основные настройки выполняются в [веб панели](#) (как и для прочих касс). Ниже будут рассмотрены только настройки, выполняемые непосредственно на компьютере с приложением.

Постоянные настройки

Постоянные настройки хранятся в файлах в папке C:\Lime\Publih:

- appsettings.json - файл с настройками по умолчанию, **никогда** не редактируйте этот файл, т.к. он будет заменен при обновлении
- appsettings.private.json - данного файла по умолчанию нет, для его создания скопируйте и переименуйте appsettings.json

Ниже рассмотрим значимые настройки appsettings.private.json:

- Настройка адреса сервера

```
"LimeServer": {  
    "Address": "https://admin.lime-it.ru"  
}
```

- Настройка логина и пароля для подключения

```
"Auth": {  
    "Login": "введите сюда логин",  
    "Password": "введите сюда пароль"  
}
```

Логин и пароль задаются в настройках для того, что бы автокасса никогда не спрашивала их при запуске.

Важно: файлы настроек должны быть валидными [JSON](#) файлами, в случае если структура файла будет нарушена служба не сможет быть запущена! Для проверки валидности можно использовать сервис <https://jsonlint.com/>

Файл `appsettings.private.json` может содержать только те параметры, которые нужно переопределить, значения по умолчанию будут взяты из `appsettings.json`.

Пример `appsettings.private.json` с указанием адреса сервера и логина с паролем:

```
{  
  "LimeServer": {  
    "Address": "http://192.168.88.202"  
  },  
  "Auth": {  
    "Login": "login@lime-it.ru",  
    "Password": "password123"  
  }  
}
```

[public](#), [doc](#), [sst](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -



Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/sst/install?rev=1707122150>

Last update: **08:35 05/02/2024**