

# Установка и настройка автокассы

## Состав автокассы

Автокасса состоит из двух приложений:

- Службы `Lime.Cashdesk.Service` - модуль реализующий всю логику работы кассы и взаимодействующий с сервером Лайм
- Приложения `Lime Self Service Terminal.exe` - пользовательский интерфейс, взаимодействует со службой `Lime.Cashdesk.Service`

Приложения поставляются в виде инсталлятора `Lime.SelfServiceTerminal.exe`

## Настройка

Основные настройки выполняются в [веб панели](#) (как и для прочих касс). Ниже будут рассмотрены только настройки, выполняемые непосредственно на компьютере с приложением.

### Постоянные настройки

Постоянные настройки хранятся в файлах в папке `C:\Lime\Publih`:

- `appsettings.json` - файл с настройками по умолчанию, **никогда** не редактируйте этот файл, т.к. он будет заменен при обновлении
- `appsettings.private.json` - данного файла по умолчанию нет, для его создания скопируйте и переименуйте `appsettings.json`

Ниже рассмотрим значимые настройки `appsettings.private.json`:

- Настройка адреса сервера

```
"LimeServer": {
  "Address": "https://admin.lime-it.ru"
}
```

- Настройка логина и пароля для подключения

```
"Auth": {
  "Login": "введите сюда логин",
  "Password": "введите сюда пароль"
}
```

Логин и пароль задаются в настройках для того, что бы автокасса никогда не спрашивала их при запуске.

**Важно:** файлы настроек должны быть валидными **JSON** файлами, в случае если структура файла будет нарушена служба не сможет быть запущена! Для проверки валидности можно использовать сервис <https://jsonlint.com/>

Файл `appsettings.private.json` может содержать только те параметры, которые нужно переопределить, значения по умолчанию будут взяты из `appsettings.json`.

Пример `appsettings.private.json` с указанием адреса сервера и логина с паролем:

```
{
  "LimeServer": {
    "Address": "http://192.168.88.202"
  },
  "Auth": {
    "Login": "login@lime-it.ru",
    "Password": "password123"
  }
}
```

[public](#), [doc](#), [sst](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/sst/install?rev=1707122150>

Last update: **08:35 05/02/2024**

