

# Использование UDS в кассе

После правильной настройки UDS вы сможете списывать и/или начислять баллы на кассе

## Проведение оплаты

1. Выбрать ваш тип оплаты из списка

Расчет

Сумма 750,00      Доплата 750,00

Email/Тел. номер

Процессинги


- Безнал сбера
- Депозит
- Депозит офлайн
- Безнал совсем**
- Бонусы
- Еще процессинг Т
- uds

Продажи

Сдача 0,00

Расчет      Отмена


2. Ввести код клиента (6 цифр) вручную или считать с Qr-кода



Тут могут возникнуть следующие ошибки:

- Запрещено
  - Неверно указан API - key в настройках процессинга
- Не найден
  - Не удалось найти клиента с данным кодом (стоит попробовать еще раз или обновить код клиента в приложении UDS)

3. После того, как клиент найден, вы можете сообщить ему количество баллов на его счете и доступные для списания в данном чеке



The image shows a software window titled "Клиент UDS" (UDS Client). It contains a list of customer information:

Field	Value
Имя	Test
Фамилия	Lime
Баллы	2541,12
Максимальный процент оплаты	30
Доступно для списания	225,00

At the bottom of the window is an "OK" button.

4. Далее ввести сумму и завершить оплату, как в обычном процессинге

### Важно!


При проведении оплаты бонусы начисляются **сразу** за весь чек. То есть при двух оплатах UDS в чеке бонусы начислятся дважды

## Начисление баллов


Работает, если в чеке не было оплат балами

1. Проведите оплату

2. Выберите вашу бонусную систему или, если у клиента нет аккаунта в UDS, то нажмите кнопку «Не использовать бонусную систему»



3. Введите код клиента (6 цифр) вручную или считав Qr-код. Также можно начислить баллы по номеру телефона, привязанному к аккаунты UDS



**Готово!**

[public](#), [doc](#), [uds](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/uds/usage?rev=1565259161>

Last update: **10:12 08/08/2019**

