

# Атол-Онлайн (облачная фискализация)

## Документация

- Сайт: <https://atol.online/>
- Документация: <https://atol.online/library/>

## Подготовка к работе



Перед настройкой необходимо заключить договор на облачную фискализацию, и пройти процедуру регистрации ФН!

Облачная фискализация поддерживается для следующих сценариев:

- Прием банковских карт на терминалах Vendotek (новый протокол!)
- Пополнение счета через [СБОЛ](#)

## Подключение к Лайму

Необходимо выполнить следующие настройки:

- В параметрах инсталляции задать Электронпочта для отправки чеков
- В справочнике организаций:
  - Должна быть задана Основная организация
  - Для основной организации должны быть заполнены: ИНН, Система налогообложения
- В справочнике касс, для кассы, которая указана для интеграции:
  - Место расчетов - адрес сайта, который был использован при регистрации в Атол-Онлайн
  - Адрес расчетов - фактический адрес (в случае отсутствия параметра, в чеке будет указан адрес ЦОД, где физически расположена касса)
- В настройках принтера, указать:
  - Драйвер - Атол-Онлайн
  - Логин - логин, из настроек интегратора из ЛК Атол-Онлайн
  - Пароль - пароль, из настроек интегратора из ЛК Атол-Онлайн
  - Код группы - код группы касс, из настроек интегратора из ЛК Атол-Онлайн
  - IP адрес - опционально, по умолчанию - <https://online.atol.ru/possystem/v5> - ФФД 1.2, для ФФД 1.05 - <https://online.atol.ru/possystem/v4>

При правильной настройке в журнале проходов будет отображаться запись об онлайн фискализации (на скриншоте тестовая оплата)

Вход		OnlineSellFiscalize	c351ba03-5a8a-4be2-828c-e3f3e051a833		
------	--	---------------------	--------------------------------------	--	---

Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#)

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/atol-online?rev=1715756958>

Last update: **07:09 15/05/2024**

