Атол-Онлайн (облачная фискализация)

Документация

• Сайт: https://atol.online/

• Документация: https://atol.online/library/

Подготовка к работе



Перед настройкой необходимо заключить договор на облачную фискализацию, и пройти процедуру регистрации ФН!

Облачная фискализация поддерживается для следующих сценариев:

- Прием банковских карт на терминалах Vendotek (новый протокол!)
- Пополнение счета через СБОЛ

Подключение к Лайму

Необходимо выполнить следующие настройки:

- В параметрах инсталляции задать Электропочта для отправки чеков
- В справочнике организаций:
 - Должна быть задана Основная организация
 - Для основной организации должны быть заполнены: ИНН, Система налогообложения
- В справочнике касс, для кассы, которая указана для интеграции:
 - Место расчетов адрес сайта, который был использован при регистрации в Атол-Онлайн
 - Адрес расчетов фактический адрес (в случае отсутствия параметра, в чеке будет указан адрес ЦОД, где физически расположена касса)
- В настройках принтера, указать:
 - Драйвер Атол-Онлайн
 - Логин логин, из настроек интегратора из ЛК Атол-Онлайн
 - Пароль пароль, из настроек интегратора из ЛК Атол-Онлайн
 - Код группы код группы касс, из настроек интегратора из ЛК Атол-Онлайн
 - ∘ IP адрес опционально, по умолчанию https://online.atol.ru/possystem/v5 ФФД 1.2, для ФФД 1.05 https://online.atol.ru/possystem/v4

При правильной настройке в журнале проходов будет отображаться запись об онлайн фискализации (на скриншоте тестовая оплата)

Вход	OnlineSellFiscalize	c351ba03-5a8a-4be2- 828c-e3f3e051a833	~
		0200-631360314033	

Ссылки

- Все принтеры
- Настройка принтера в панели администратора

public, doc, hw, printer

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/atol-online?rev=1715756958

Last update: 07:09 15/05/2024



https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 20:34 16/11/2025