

# АТОЛ-Онлайн (облачная фискализация)

## Документация

- Сайт: <https://atol.online/>
- Документация: <https://atol.online/library/>

## Подготовка к работе



Перед настройкой необходимо заключить договор на облачную фискализацию, и пройти процедуру регистрации ФН!

Облачная фискализация поддерживается для следующих сценариев:

- Прием банковских карт на терминалах Vendotek (новый протокол!)
- Пополнение счета через [СБОЛ](#)


## Подключение к Лайму

Необходимо выполнить следующие настройки:

- В параметрах инсталляции задать Электронную почту для отправки чеков
- В справочнике организаций:
  - Должна быть задана Основная организация
  - Для основной организации должны быть заполнены: ИНН, Система налогообложения
- В справочнике касс, для кассы, которая указана для интеграции:
  - Место расчетов - адрес сайта, который был использован при регистрации в АТОЛ-Онлайн (можно подглядеть либо в настройках интегратора, либо в ЛК)
  - Адрес расчетов - фактический адрес (в случае отсутствия параметра, в чеке будет указан адрес ЦОД, где физически расположена касса)
- В настройках принтера, указать:
  - Драйвер - АТОЛ-Онлайн
  - Логин - логин, **из настроек интегратора из ЛК АТОЛ-Онлайн**
  - Пароль - пароль, **из настроек интегратора из ЛК АТОЛ-Онлайн**
  - Код группы - код группы касс, **из настроек интегратора из ЛК АТОЛ-Онлайн**
  - IP адрес - опционально, по умолчанию - <https://online.atol.ru/possystem/v5> - ФФД 1.2, для ФФД 1.05 - <https://online.atol.ru/possystem/v4>

## АТОЛ-Онлайн

Информация интегратора, находится в ЛК АТОЛ-Онлайн.



## Настройки в инсталляции (пример с тестовыми данными):

### Принтер для кассы

Название	Принтер
Драйвер	Атол-Онлайн
Касса	Vendotek
Организация	Организация
Печать чеков	<input checked="" type="checkbox"/>
Печать слипов	<input type="checkbox"/>
Печать билетов	<input type="checkbox"/>
Активен	<input checked="" type="checkbox"/>
Номер принтера	Номер принтера
ИНН	
Регистрационный номер	Регистрационный номер
Символов в строке	Символов в строке
Логин	v5-online-atol-ru
Пароль	.....
Код группы	v5-online-atol-ru
Способ подключения	TCP
IP адрес	https://testonline.atol.ru/possystem/v5/

При правильной настройке в журнале проходов будет отображаться запись об онлайн фискализации (на скриншоте тестовая оплата)

Вход	OnlineSellFiscalize	c351ba03-5a8a-4be2-828c-e3f3e051a833	<input checked="" type="checkbox"/>
------	---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

## Ссылки

- [Все принтеры](#)

- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/atol-online?rev=1716970367>

Last update: **08:12 29/05/2024**

