

# Настройка ЮКассы



В личном кабинете ЮКассы также можно настроить оплату СБП. При этом, если платёж проходит без ввода почты, необходимо в параметрах инсталляции настроить почту по умолчанию, а также написать в техническую поддержку ЮКассы заявку на отключение приёма оплаты наличными.

## Подключение к Лайму

Для подключения к Лайму потребуются два параметра:

- Идентификатор (id) магазина - в справочнике вводится в поле **Идентификатор магазина**
- Ключ API (секретный ключ) - в справочнике вводится в поле **Пароль**

В личном кабинет в ЮКассе данные можно найти здесь:

The screenshot shows the ЮKassa management interface. On the left is a dark sidebar with a menu: 'Операции', 'Настройки', 'Интеграция' (expanded), 'Готовые решения', 'Ключи API' (highlighted with a red box), 'HTTP-уведомления', and 'Лог событий'. The main content area has a header with a URL containing 'shopId' and 'id магазина'. Below is a 'Настройки времени в ЮKassa' section with a 'Сменить часовой пояс' link. The 'Ключи API' section contains a 'Секретный ключ' table with two rows: 'live\_\*\*\*\*\*\_r14' and 'live\_\*\*\*\*\*+OLM'. The second key has a 'истекает через 24 часа' label and a refresh icon (circled in red). Below is the 'Ключ для мобильного SDK' section with buttons: 'Выпустить ключ', 'Подключить SDK', 'SDK для iOS', and 'SDK для Android'.

## Настройка фискализации






Рекомендуем в качестве онлайн фискализатора использовать Атол Онлайн.

В личном кабинете обязательно проверьте подключена ли фискализация. Если фискализация не подключена, то ее необходимо настроить в соответствии с данными, которые появляются после заключения договора с организацией предоставляющей онлайн фискализацию.

Так настройки выглядят в Юкассе.



### Настройки времени в ЮKassa

Сейчас в ЮKassa установлен часовой пояс «(UTC+05:00) Екатеринбург, Челябинск, Уфа». Если это не ваш часовой пояс, смените его в настройках профиля — это нужно, чтобы в операциях, счетах и аналитике отображалось ваше местное время.

[Сменить часовой пояс](#)

#### Ваша онлайн-касса

Ваша онлайн-касса

#### Параметры подключения

1. В личном кабинете АТОЛ Онлайн выберите раздел Мои компании.
2. Нажмите кнопку Настройки интегратора.
3. Скачается XML-файл с настройками.
4. Найдите элемент access.
5. В нём будут все три параметра (login, password, group\_code).

Логин

Пароль


Код группы касс

Заполните, пожалуйста


#### Где принимает платежи?

— Если в розничной точке, нужно название магазина.

Заполните все данные следуя инструкции:



Нажмите **Сохранить и продолжить**.



В админ. панели Лайм дополнительно ничего настраивать для фискализации не нужно.

## Настройка уведомлений

Опционально можно настроить отправку уведомлений от ЮКассы в Лайм - используется для ускорения обработки информации о принятии платежа ЮКассой в Лайме



Адрес уведомлений формируется следующим образом:

- `https://{адрес сервера}/api/Callback/YooKassa/{идентификатор процессинга}`

например <https://admin.lime-it.ru/api/Callback/YooKassa/180169>

Настраивается адрес в ЛК ЮКасса, передавать уведомления нужно только для 2 событий:

- `payment.succeeded`
- `payment.waiting_for_capture`



[public](#), [doc](#)

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
[https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/online\\_processing/yookassa?rev=1718955173](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/online_processing/yookassa?rev=1718955173)

Last update: **07:32 21/06/2024**

