

Прокат. Описание настройки и работы проката.

Настройка проката на сайте

1. Для начала необходимо **создать инвентарь**. Описание [тут](#).
2. Настроить места хранения залога. Для этого:
 - Перейти в раздел «Места хранения залога»
 - Нажать на кнопку «Создать»
 - Заполнить название (например, «Касса») и указать диапазон ячеек например, с 1 по 50

Места хранения залога ⓘ

Название ⓘ * Касса

Номер начальной ячейки ⓘ * 1

Номер конечной ячейки ⓘ * 50

Обновление Сохранить Отмена

Важно: Залог может приниматься и храниться на кассе и на прокате.

Места хранения залога ⓘ

Поиск...

Название	Номер начальной ячейки	Номер конечной ячейки
Касса	1	50
Прокат	1	50

Всего: 2 записей

Обновление Создать Редактировать Удалить

3. Теперь необходимо на кассе указать место хранения залога. Для этого:
 - Перейти в раздел «Кассы»
 - Провалиться в нужную кассу
 - В поле «Место хранения залога» выбрать нужное значение (касса или прокат)

Кассы

Отфильтровать настройки по заголовку

Название кассы * Главная касса

Точка обслуживания Точка проката

Место хранения залога Касса

Группа Группа

Тип кассы Касса

Овердрафт разрешен

- ▼ Параметры установки
- ▼ Администрирование
- ▼ Клиенты
- ▼ Организации
- ▼ Кассы
- ▼ Места хранения залога
- ▼ Товары
- Типы скидок
- ▼ Календари

4. Добавьте **типы хранимых залогов**. Данные типы будут отображены в кассе для кассира/прокатчика при взятии залога.

Типы хранимых залогов

Название

Документы

Всего: 1 записей

Обновление

+ Создать

Редактировать


Удалить

- ▼ Клиенты
- ▼ Организации
- ▼ Кассы
- ▲ Места хранения залога
- Типы хранимых залогов
- ▼ Товары
- Типы скидок
- ▼ Календари
- ▼ Услуги
- ▼ Склады
- Бонусные системы
- Интеграции
- Система видеонаблюдения

5. Есть возможность **возвращать залог с места прокатчика**, а не в кассе. Это можно будет сделать **если нет долгов на карте**.

Данная настройка находится в редактировании инсталляции.

Параметры инсталляции → Редактирование



Требовать хранимый залог в прокате



Настройка самого проката


1. Открыть приложение



Откроется окно авторизации


2. Введите данные для входа

1. Введите логин
2. Введите пароль
3. Нажмите кнопку "Авторизация" для входа



Откроется окно административной панели.

3. Сбросьте настройки, чтобы ввести адрес сервера.



Прокат Light

Добро пожаловать в панель Администратора


Адрес сервера Сбросить настройки

Инсталляция Выберите инсталляцию ▼


Точка обслуживания Выберите точку обслуживания ▼

Сохранить

4. Введите адрес сервера.



5. При успешном соединении вы увидите окно. Нажмите **ОК**



6. Выберите Инсталляцию и точку обслуживания

Прокат Light


Добро пожаловать в панель Администратора

Адрес сервера

Инсталляция Выберите инсталляцию

Точка обслуживания Выберите точку обслуживания

Откроется окно для выдачи инвентаря.



Приложите карту пользователя (клиента)

На месте прокатчика отражается **информация о клиенте**:

- 1) ФИО,
- 2) Номер карты,
- 3) Залог (тип залога и комментарий к нему),
- 4) Билеты, имеющиеся на карте
- 5) Счета, имеющиеся на карте.

Есть функция для склада **«Показать доступные»**. Она оставляет только тот инвентарь, который сможет оплатить посетитель.

2. **Выдать инвентарь** в месте прокатчика.

I. **Приложите карту к считывателю.**

II. Когда откроется информация о клиенте:

1) **Выбрать товар на складе.**

2) **Нажать «Готово».**

Прокат Light

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

ФИО: Малой Школот

UID: 0724C4D9

Залог
Документы : договор

Билеты

Колесо обозрения	3 шт.	3 ед.
------------------	-------	-------

Счета

Бонусы	ост. 2860
Депозит !!!	ост. 5841

Инвентарь на руках

Склад

Показать доступные ☒

1 Прокат Алены
прокат коньков

Текущие изменения

Выдача инвентаря
прокат коньков 1 шт.

Возврат инвентаря

Сдать все

Отмена

2 Готово

Лайм

Прокат Light

ВЫДАНО

прокат коньков 1 шт.

Ок

3. Сдать инвентарь.

I. Приложите карту к считывателю.

II. Когда откроется информация о клиенте:

1) **Выберете инвентарь**, который возвращает посетитель.

1.1) **Сдать все** - возможность вернуть сразу весь инвентарь, который есть у посетителя, не выбирай каждый отдельно.

2) Нажмите **«Готово»**.

The screenshot displays the 'Прокат Light' application window. The main title is 'ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ'. The interface is divided into several sections:


- Личная информация:** ФИО: Малой Шкет, UID: 0724C4D9, Залог: Договор.
- Билеты:** Колесо обозрения, 3 шт., 3 ед.
- Счета:** Бонусы: ост. 2860, Депозит III: ост. 5591.
- Инвентарь на руках:** A list showing 'прокат коньков' (1 шт., 1м) with a 'Выдано - 16:00' timestamp. A red box labeled '1' highlights this entry, and a red arrow points from it to the 'Возврат инвентаря' section.
- Склад:** A section with a 'Показать доступные' checkbox and a list containing 'Прокат Алены' and 'прокат коньков'.
- Текущие изменения:** Contains two sub-sections: 'Выдача инвентаря' and 'Возврат инвентаря'. The 'Возврат инвентаря' section shows 'прокат коньков' (1 шт., 1м) with a 'Выдано - 16:00' timestamp, highlighted by a red box labeled '2'.
- Buttons:** At the bottom, there are three buttons: 'Сдать все' (highlighted with a red box labeled '1.1'), 'Отмена', and 'Готово' (highlighted with a red box labeled '2').

The bottom of the window features a gear icon on the left and the 'ЛОЙМ' logo on the right.



4. **Верните залог** посетителю в кассе.

Если в настройках инсталляции поставлена галочка **«Требовать хранимый залог в прокате»** то, если у посетителя нет долгов, то можно вернуть залог. Вы увидите такое окно. Нажмите **Вернуть**.



Откроется информация о том, из какой ячейки какой кассы нужно вернуть залог.



[public](#), [doc](#), [article](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/rabota_prokata?rev=1716463654

Last update: **11:27 23/05/2024**

