

Настройки бонусной системы для начисление бонусных баллов UDS

1. Авторизоваться в админ.панели системы Лайм по адресу <https://admin.lime-it.ru>

2. Создать новую бонусную систему

Бонусные системы ▾

 Бонусные системы - способ поощрения посетителей.
Настройте правила начисления бонусных баллов в зависимости от суммы купленного депозита и/или суммы купленных билетов.
Начисленные бонусы можно использовать для получения услуг (для этого добавить бонусы в тарифах для услуг, принимающих к оплате бонусы).
Также можно настроить бонусный процессинг, после чего за бонусы можно будет покупать билеты, но не пополнять депозитные счета, либо переводить бонусы на другую карту.

| Имя | Товар | Тип | Активен |
|--|----------------------|------|-------------------------------------|
| Бонусы | Бонусы | Лайм | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Не будет работать оффлайн начисление бонусов | Абонемент сотрудника | Лайм | <input type="checkbox"/> |
| что-то | Бонусы | Лайм | <input type="checkbox"/> |
| UDSTest | Ромашка | UDS | <input checked="" type="checkbox"/> |

Всего: 4 записей

 Обновление
 Создать
 Редактировать
 Удалить

Обновление

Создание новой бонусной системы

Правила

Редактирование параметров выбранной бонусной системы

Удалить объект

Внимание, операция необратима!

Поиск...

- ▼ Параметры инсталляции
- ▼ Организации
- ▼ Кассы
- Категории клиентов
- Типы связей клиентов
- ▼ Товары
- Типы скидок
- ▼ Календари
- ▼ Услуги
- Бонусные системы**
- Интеграции
- Система видеонаблюдения
- ▼ Рассылки

У вас возникли затруднения?

Свяжитесь с нами:

ts@lime-it.ru
[+7 \(343\) 271-16-01](tel:+7(343)271-16-01)

3. Настраиваем следующие поля:

1. Имя (Название бонусной системы на ваш выбор, по нему будет выбираться в кассе)
2. Тип - UDS
3. Ключ для API - Ваш API Key из аккаунта UDS(ссылка ниже)

<https://admin.udc.app/admin/integration>

The screenshot shows two main windows. On the left, a modal window titled 'Бонусные системы' (Bonus systems) displays information about the UDS integration, including its name ('Бонусная система - способ начисления бонусных баллов') and how it links to the Lime system. It also shows the URL 'https://api.udstech.ru/api/v1/udssystem/integration'. On the right, the main Lime system interface shows the 'Интеграции' (Integrations) section. Under 'Для сервисов' (For services), 'UDS' is selected. A red box highlights the 'API URL' field, which contains the same URL from the modal window: 'https://api.udstech.ru/api/v1/udssystem/integration'. Other fields include 'Описание сервиса' (Service description) and 'Файл конфигурации' (Configuration file). Below this, there are sections for 'Получение интеграции' (Getting integration) and 'Помощь' (Help).

Готово!

Теперь можно использовать бонусную систему для начисления баллов UDS в системе Lime

P.S. Для успешной интеграции владельцу аккаунта UDS стоит убедиться, что в настройках аккаунта стоит способ скидки начисление **бонусных баллов**

[public](#), [doc](#), [uds](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/uds/bonussystem?rev=1565266043>

Last update: **12:07 08/08/2019**

