

Настройки бонусной системы для начисление бонусных баллов UDS

Правила для бонусной системы UDS настраиваются только в аккаунте UDS

1. Авторизоваться в админ.панели системы Лайм по адресу <https://admin.lime-it.ru>

2. Создать новую бонусную систему

Имя	Товар	Тип	Активен
Бонусы	Бонусы	Лайм	<input checked="" type="checkbox"/>
Не будет работать оффлайн начисление бонусов	Абонемент сотрудника	Лайм	<input type="checkbox"/>
что-то	Бонусы	Лайм	<input type="checkbox"/>
UDSTest	Ромашка	UDS	<input checked="" type="checkbox"/>

Всего: 4 записей

Обновление + Создать Редактировать Удалить

Правила

Настраивать правила выбранной бонусной системы

3. Настраиваем следующие поля:

1. Имя (Название бонусной системы на ваш выбор, по нему будет выбираться в кассе)
2. Тип - UDS
3. Ключ для API - Ваш API Key из аккаунта UDS (ссылка ниже)

<https://admin.udis.app/admin/integration>

Бонусные системы ▾

 Бонусные системы - способ поощрения посетителей.
Настройте правила начисления бонусных баллов в зависимости от суммы купленного депозита и/или суммы купленных билетов.
Начисленные бонусы можно использовать для получения услуг (для этого добавить бонусы в тарифах для услуг, принимающих к оплате бонусы).
Также можно настроить бонусный процессинг, после чего за бонусы можно будет покупать билеты, но не пополнять депозитные счета, либо переводить бонусы на другую карту.

Имя *

Тип *

Активен

Ключ для API

Обновление
Сохранить
Отмена

Сохранить внесенные изменения и вернуться к списку объектов

Отменить изменения и вернуться к списку объектов

Отчёты

Навигация

- Поиск...
- Параметры инсталляции
- Организации
- Кассы
- Категории клиентов
- Типы связей клиентов
- Товары
- Типы скидок
- Календари
- Услуги
- Бонусные системы
- Интеграции
- Система видеонаблюдения
- Рассылки

У вас возникли

Интеграция

Интегрируйте ваше программное обеспечение с UDS! Вы можете предоставлять скидку, списывать баллы и начислять бонусы через вашу расчетно-кассовую систему. Для этого сгенерируйте уникальный API Key и настройте интеграцию через Partner API.

Документация по Partner API

Данные для интеграции

ID компании: 549755819292

API Key: M2NkMDBjNDctMzE5Mi000OWYxLWE4MDYtMjJhYWNhNmI1Mzlj Сгенерировать новый

Вебhooks

Отчет о новых операциях:

Отчет о новых клиентах:

Сохранить

Популярные интеграции

 Интеграция с интернет-магазином <small>Документация по интеграции UDS с интернет-магазином</small>	 ТЗ по интеграции с UDS <small>Техническое задание по интеграции кассовых систем с UDS</small>
 Интеграция с Yclients <small>Инструкция по интеграции с Yclients</small>	 Интеграция с Frontol 5 и 6 <small>Инструкция и модуль по интеграции с Frontol 5 и 6</small>

Настройте правило, сколько бонусов будет начисляться от процента покупок

uds Admin

UDS

МОНИТОРИНГ

Статистика

Клиенты

Операции

Источники трафика

KPI

ИНСТРУМЕНТЫ

Прайс

Товары за баллы

Заказы 1

Новости

Обратная связь

Сообщения

МОЯ КОМПАНИЯ

Информация

Настройки

Сотрудники

Интеграция

Материалы

Документы

Настройки

Бонусная программа

Вознаграждения

Заказы ?

Безопасность

Дополнительно

Автос

СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ

Понижать сумму счета

Начислять бонусные баллы

СТАТУСЫ КЛИЕНТОВ ?

Создайте статусы и определите процент бонуса

1 10 % +

Какой процент счета можно оплатить баллами?

30

Дополнительные условия бонусной программы

0/1000

СОХРАНИТЬ

Готово!

Теперь можно использовать бонусную систему для начисления баллов UDS в системе Lime

P.S. Для успешной интеграции владельцу аккаунта UDS стоит убедиться, что в настройках аккаунта стоит способ скидки начисление **бонусных баллов**

[public](#), [doc](#), [uds](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/uds/bonussystem?rev=1565347639>

Last update: **10:47 09/08/2019**

