Мобильный оператор (настройка)

Смена адреса сервера

В случае использования локального сервера Лайм при первом запуске приложения следует в первую очередь изменить адрес сервера на ваш



Если терминал уже зарегистрирован на другой сервер сбросьте данные приложения через настройки Android или удалите и поставьте приложение заново

- 1. Запустите приложение и перейдите в настройки (пин по умолчанию 2101)
- 2. Смените адрес сервера, проверьте соединение, сохраните настройки.

Регистрация терминала

В системе может быть зарегистрировано любое количество мобильных операторов, для регистрации:

1. Запустите мобильное приложение и введите логин и пароль.



При первичном входе следует использовать логин и пароль пользователя с **административными** правами

MegaFon 🗖	🚺 🛈 🗟 👫 📶 🔳 15:22
A	ŊŃM
Логин	◄
Пароль	•
	вход
Термина	л не зарегистрирован
НАСТРОЙКИ	v. 1.2.0
~ <	0

2. После **первого входа** приложение предложит зарегистрировать терминал, для этого нужно ввести **говорящее** название терминала, что бы потом его можно было найти в справочнике точек обслуживания

MegaFon 🖵	🕅 🗑 😤 🏭 🔳 15:23
Название	
Терминал <u>2101</u> -	
Выберите объект	
Базовая	• •
Барнаул	0
Каток у "Башни Исеть"	0
Лейд	0
ОК	
~ < 0	

- 3. После регистрации будет доступен штатный режим работы
- 4. Выйдите из приложения и введите логин и пароль пользователя оператора



Настройка услуг

По умолчанию мобильному оператору доступны *все* услуги вашей инсталляции. В случае

если требуется для данного терминала указать определенные услуги:

- 1. Перейдите в справочник точек обслуживания
- 2. Найдите ваш терминал по имени
- 3. Выделите его в списке и нажмите кнопку «Услуги»

Точки обслуживания 🗸



4. После в открывшемся окне укажите галочками требуемые услуги

< Has	зад		
	Имя	Название организации	Проход по QR-коду запрещен
	Выход	Базовая	\checkmark
	Тест 2	Базовая	\checkmark
	ьход на каток	Базовая	\checkmark

Услуги 🗸

Смена типа сканера QR кодов

На некоторых устройствах возникают проблемы с чтением QR кодов. Одним из способов решения данной проблемы может быть смена типа сканера QR:

1. На стартовом окне приложения перейдите в настройки

6
M
J
вания: 1″

MegaFon 🖵 🛇		🕅 🛈 🏪 🔳 10:37		
Введите пин-код				
ОТМЕНА		ок		
Защищенный і	ввод	~		
1	2	3		
4	5	6		
7	8	9		
\checkmark	0	\otimes		
$\vee \nabla$	0			

3. Найдите настройку «Настройки считывателя Qr-кода»

MegaFon 🖵 G	🛯 🗑 🗟 "II 🔳 13:06	
Ввод штрих-кода		
Чтение штрих-кода камерой		
RFID(NFC) считыватель		
Автопроход		
Таймаут автопрохода(с)	8	
Настройки считывателя Qr-ко	да	
Стандартный считыватель Q	r-кода 👻	
ПИН ДЛЯ НАСТ	РОЕК	
Новыи пин		
Повторите пин		
	Сменить	
ок		
~ < 0		

- 4. В выпадающем списке выберите ZXing считыватель Qr-кода х СК ститиска выберите ZXing считыватель Qr-кода х СК ститиска выберите ZXing считыватель Qr-кода
- 5. Нажмите «ОК» внизу экрана

Ссылки

• Мобильное приложение "Мобильный оператор"

public, doc, mob oper

Last update: 05:29 17/07/2020 public:doc:mobilnyj_operator https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/mobilnyj_operator?rev=1594963777

From: https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link: https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/mobilnyj_operator?rev=1594963777



Last update: 05:29 17/07/2020