Мобильный оператор (настройка)

1/10



Андройд младше 7 версии

При использовании смартфонов с версией Android ниже 7 следует использовать незащищенное соединение, т.е. http://....

Например при использовании сервера Лайма адрес должен быть http://admin.lime-it.ru

Смена адреса сервера



В случае использования локального сервера Лайм при первом запуске приложения следует в первую очередь изменить адрес сервера на ваш



Если терминал уже зарегистрирован на другой сервер сбросьте данные приложения через настройки Android или удалите и поставьте приложение заново

1. Запустите приложение и перейдите в настройки (пин по умолчанию 2101)

Last update: 12:51 26/01/2024 public:doc:mobilnyj_operator https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/mobilnyj_operator?rev=1706273468

MegaFon 🗳	間で"4 => 10:36	MegaFon □ S		間で生ま 💷 10:37
ΛQ	ИM	Введите	пин-код	
Логин		OTMEHA		OK
				_
ſ	avon		(avon	
L	Блод	Защищенный с	HEAD	~
		1	2	3
		4	5	6
		7	8	9
НАСТРОЙКИ	2.0	\checkmark	0	\otimes
~ <	0 🗆	~ \(\neq \)	0	

2. Смените адрес сервера, проверьте соединение, сохраните настройки (кнопка сохранения настроек внизу экрана).

	ПРОВЕРІ	ИТЬ СОЕДИН	ЕНИ
Ввад штрих-кода			
Чтение штрих-кода	камерой		-
RFID(NFC) считыва	төль		1
Автопроход			
Гаймаут автопрохо	лда(с)	8	
Настройки считыз	ателя Ол-ко	да	
Стандартный счи	тыватель Q	г-кода 🔫	
пин	ДЛЯ НАСТ	POEK	
Новый пин			

Регистрация терминала



В системе может быть зарегистрировано любое количество мобильных операторов, для регистрации:

1. Запустите мобильное приложение и введите логин и пароль.



При первичном входе следует использовать логин и пароль пользователя с **административными** правами

MegaFon 🖾	법 번 속 **.4 = D 15:22
Λ	MND
Логин	•
Пароль	
	вход
Терми	нал не зарегистрирован
НАСТРОЙКИ	y, 1.2.0
~ <	0 🗆

2. После **первого входа** приложение предложит зарегистрировать терминал, для этого нужно ввести **говорящее** название терминала, что бы потом его можно было найти в справочнике точек обслуживания. После регистрации в данном справочнике автоматически появится новая запись с введенным вами именем.

Терминал <u>2101</u> •	
Выберите объект	
Базовая	-• 0
Барнаул	0
Каток у "Башни Исеть"	0
Лейд	0
)

- 3. После регистрации будет доступен штатный режим работы
- 4. Выйдите из приложения и введите логин и пароль пользователя оператора



Оператор **должен** быть зарегистрирован как пользователь инсталляции Оператору не требуюется специфических прав

Настройки

Запустите приложение и перейдите в настройки (пин по умолчанию 2101)

Aegaron 🗅	图 (3 ****) 10	36 MegaFon □ (3)		12 C * 1 = D 10:37
DN	ЙМ	Введите	пин-код	-1
Логин Пароль		OTMEHA		ок
BX	од	😌 Зациценный з	(avan)	~
		1	2	3
		4	5	6
		7	8	9
настройки	r.	\checkmark	0	×
~ 4 (~ ~	0	

Возможны следующие настройки приложения (настройки адреса сервера рассмотрены выше)

MegaFon ⊒ ᠑	🔊 🐨 🏭 🔳 10:38
Ввод штрих-кода	
Чтение штрих-кода камерой	
RFID(NFC) считыватель	
Автопроход	
Таймаут автопрохода(с)	8
Настройки считывателя Qr-код Стандартный считыватель Qr-	а кода 👻
ПИН ДЛЯ НАСТР	ОЕК
Новый пин	
Повторите пин	
	Сменить
ок	
~ < 0	

- Чтение штрих-кода
 - Ввод штрих-кода позволяет вручную вводить штрих-код. Данную опцию рекомендуется использовать для устройств со встроенным считывателем штрих и QR кодов с поддержкой эмуляции клавиатуры.
 - Чтение штрих-кода камерой позволяет включить или отключить использование камеры для чтения штрих и QR кодов. Рекомендуется отключить для устройств со встроенным считывателем штрих и QR кодов с поддержкой эмуляции клавиатуры.
- RFID (NFC) считыватель отключите, если на объекте не используются RFID карты
- Автопроход автоматический переход к экрану чтения следующей карты\билета при разрешении прохода
 - $\circ\,$ Автопроход включить или выключить данную функцию
 - Таймаут автопрохода (с) время показа сообщения до перехода к чтению следующей карты\билета
- Настройки считывателя QR -подробнее смотри ниже.

- Пин для настроек позволяет задать пин для входа в данное окно
 о введите два раза новый пин и нажмите кнопку «Сменить»
- ОК сохраняет настройки

Смена типа сканера QR кодов

На некоторых устройствах возникают проблемы с чтением QR кодов. Одним из способов решения данной проблемы может быть смена типа сканера QR:

1. На стартовом окне приложения перейдите в настройки

MegaFon⊒ G	田田今年4月13日
NQ	ИŃ
Dones operator@prrkr.ru	
Париль	ró.
C	вход
Точка об "Теч	бслуживания: ст лайм"
НАСТРОЙКИ	2.0
~ <	0 🗆

2. Введите пин код (по умолчанию 2101)

MegaFon⊒ (S)		図で ⁴ 4 mD 10:37
Введите	пин-код	
OTMEHA		ок
2 Зацищенный в	Son Son	
1	2	3
4	5	6
7	8	9
\checkmark	0	\otimes
~ \	0	

3. Найдите настройку «Настройки считывателя Qr-кода»

23:23 23/07/2025

Веод штрих-кода	
Чтение штрик-кода камерой	
RFID(NFC) считыватель	
Автопроход	
Таймаут автопрохода(с)	8
Настройки считырателя Qr-	ода
Crausserus in suurs instrau	Orwana w
пин для нас	СТРОЕК
стандартный считызатель пин для нас Новый пин	TPOEK
пин для нас пин для нас Новый гин Повторите пин	
пин для нас пин для нас Мовый пин Повторите пин	сменить
Пин для нас пин для нас Новый пин Повторите пин	сменить

- 4. В выпадающем списке выберите ZXing считыватель Qr-кода ▼
- 5. Нажмите «ОК» внизу экрана

Настройка услуг

По умолчанию мобильному оператору доступны *все* услуги вашей инсталляции. В случае если требуется для данного терминала указать определенные услуги:

1. Перейдите в справочник точек обслуживания



- 2. Найдите ваш терминал по имени
- 3. Выделите его в списке и нажмите кнопку «Услуги»

23/07/2025	9/10		
Точки обсл	уживания 🗸		
	_		
Название	Инфотерминал	Тип точки	Авт
		обслуживания	
Терминал <mark>2101</mark>		Мобильный терм нал	
Всего: 1 записей		T	



Настроить услуги, которые будут привязаны к

Услуги 🗸

4. После в открывшемся окне укажите галочками требуемые услуги



Чтобы в мобильном операторе услуги отображались в определенном порядке, можно настроить их отображение при редактировании самих услуг в пункте «Порядок отображения». Last update: 12:51 26/01/2024 public:doc:mobilnyj_operator https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/mobilnyj_operator?rev=1706273468

Проверять освобождение шкафчиков Ø	📕 не задано	
Порядок отображения 📀	Порядок отображения	Ĵ
Запрет выхода с долгом 💿	📕 не задано	

Ссылки

• Мобильное приложение "Мобильный оператор"

public, doc, mob oper

From: https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link: https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/mobilnyj_operator?rev=1706273468



Last update: 12:51 26/01/2024